

## Stalltips:

### ANTAL GRISAR PER SLAKTGRISBOX

Antal grisar per slaktgrisbox styrs av grisens levandevikt. Vid insättning kan därför fler grisar sättas in om de flyttas ut ur boxen innan medelvikten per gris blir för hög. Antal grisar per box är teoretiskt beräknat i förhållande till utrymmeskraven. Viktigt att tänka på är att ta hänsyn till att alla grisar måste få plats att äta. Därför blir tråglängden den först begränsande faktorn och längre tråg ger plats åt fler grisar i boxarna.

#### EXEMPEL NEDAN ÄR FÖR EN KONVENTIONELL STRÖAD LIGGBOX.

Hur många grisar som får plats i boxen baserat på vikt och trågets längd:

Medelvikt (kg)	Tråglängd (m)	Tråglängd (m/gris)	Antal grisar i boxen
25	3,8	0,21	18
50	3,8	0,26	14
90	3,8	0,33	11
115	3,8	0,38	10

$$\frac{(vikt (kg))}{538} + 0,164 = tråglängd (m)$$

Hur många grisar som får plats i boxen baserat på vikt och liggyta:

Medelvikt (kg)	Liggyta (m)	Liggyta (m <sup>2</sup> /gris)	Antal grisar i boxen
25	7	0,25	28
50	7	0,40	17
90	7	0,65	10
115	7	0,80	8

$$\frac{(vikt (kg))}{164} + 0,10 = liggyta (m)$$

Rekommendationen är att undvika omgruppering av grisarna efter insättning. Omgruppering ökar skaderisken och är stressande för grisarna, vilket kan leda till försämrad tillväxt och lägre foderutnyttjande. Genom att använda en genomtänkt arbetsplan för insättning och utslaktning minimeras behovet av omgruppering.