



Stalltips:

LYCKAS MED INSÄTTNINGEN AV GRISAR I SLAKTGRISSTALL

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:

FÖRBEREDELSE INNAN NY OMGÅNG GRISAR SÄTTS IN

God hygien i stallet ökar förutsättningarna för en bra start för slaktgrisen.

GÖR FÖLJANDE I DITT SLAKTGRISSTALL INNAN DU SÄTTER IN EN NY OMGÅNG GRISAR:

Mellan omgångar:

- Töm stallet helt på grisar från föregående omgång.
- Rengör stallet mekaniskt och tvätta rent med högtryckstvätt. Inga gödselrester ska finnas synliga.
- En tomtid på 5-7 dagar eftersträvas. Om tomtiden är kortare eller om diarréproblem föreligger ska stallet desinfekteras
- Ventilationsanläggningen rengörs enligt tillverkarens rekommendationer.

Innan grisarna sätts in:

- Fodertråg ska vara tomma och rena.
- Torrfoderautomater ska vara torra och justerade.
- Ventilationen ska kontrollköras på max- och minventilation.
- Vattenledningar ska vara tömda på gammalt vatten.
- Kontrollera att samtliga vattennipplar/vattenkoppar fungerar.

INSÄTTNING AV GRISARNA

- Rekommenderad temperatur vid insättning av slaktgrisar är 22-24 °C. Golvvärme räcker inte som enda värmekälla!
- Foder och strö i boxen vid insättning ger sysselsättning och minskar stress.
- Vattna spaltytan för att styra grisarna till att gödsla på spalten.
- Ta hänsyn till hälsa, vikt, storlek, ras och eventuellt kön vid insättning i stallet. Om grisarna är jämna i tillväxtstallet kan de sättas in kullvis i slaktgrisstallet. Då slipper de rangordna sig på nytt. Små grisar sorteras ut och hålls i box för sig.

SJUKA GRISAR

Grisar som är sjuka eller avviker från det normala ska tas om hand enligt veterinärs anvisningar. Placera de sjuka grisarna i sjukbox, där de hålls under uppsikt. Det ska finnas en sjukbox per 25 grisar.

UTRYMMESKRAV

Hur många grisar som kan hållas i en box beror på typ av box, dess storlek, fodertrågets längd och grisarnas vikt. Kom ihåg att en större grupp med grisar i en box leder till ökad foderkonkurrens. Vid fri utfodring ska det finnas en ätplats per 2-3 grisar. Utrymmeskrav i box och vid tråg ser ut såhär enligt de svenska djurskyddsföreskrifterna:

Vikt i kg	Strödd liggbox			Ströbäddsbox	Vid restriktiv utfodring
	Totalyta, m ²	Liggyta, m ²	Gödselyta, m ²	Totalyta, m ²	Tråglängd, m
30	0,40	0,28	0,12	0,56	0,22
35	0,44	0,31	0,13	0,62	0,23
95	0,90	0,67	0,23	1,33	0,34
100	0,94	0,70	0,24	1,40	0,35
115	1,05	0,79	0,26	1,57	0,38

SKÖTSEL VID INSÄTTNING

Temperatur, ventilation och foder- och vattenanläggnings funktion kontrolleras dagligen.

Tänk på följande för att hålla en god hygien i boxarna:

- Rengör boxarna vid behov, ibland flera gånger dagligen.
- Strö flera gånger dagligen dagarna efter insättning
- Justera ventilationen för att förhindra kallras eller att luftfuktigheten blir för hög
- Använd golvvärme för att styra grisarna till att gödsla på spalten
- Om grisarna gödslar på spalten används torrt desinfektionsmedel. En annan lösning kan vara att flytta hela gruppen till en annan box och börja om arbetet.

UTFODRING VID INSÄTTNING

Vid insättningen i slaktgrisstall kan grisens mag-tarmsystem störas av foderbytet.

Diarréproblem kan förebyggas genom:

- God stall- och boxmiljö
- God foderhygien
- Reducering av fodergivan till 50 % den första dagen och därefter en successiv ökning till norm under de 3-5 första dagarna
- Utfodring med ett korrekt sammansatt foder lämpat för slaktgrisar

Anteckningar: _____

